

Інструкція з використання usb-токенів SecureToken-337 в системі клієнт-банк “tiny client-bank”


Зміст:

1. **Зміна початкового PIN-коду:**
2. **Розблокування USB-токену**
3. **Форматування USB-токену**
4. **Генерація ключа на USB-token.**

1. **Зміна початкового PIN-коду:**


Для зміни початкового PIN-коду USB-токену необхідно:

- 1.1 Увійти в систему Клієнт-Банк та в головному вікні програми (мал.1) натиснути кнопку «**Настройка**».



Мал.1

- 1.2 У вікні «Настройки» на вкладці «Пользователи» (мал.2) на панелі інструментів натиснути кнопку «Устройства хранения».




Мал.2

- 1.3 У вікні «АПК «Автор»» (мал. 2) поставте відмітку навпроти пункту «Использовать устройства АПК «Автор»».
- 1.4 Поставте відмітку навпроти пункту «Смена PIN кода» і введіть у відповідні поля старий PIN (12345678) та новий PIN. Рекомендується використовувати PIN-код довжиною від 4 до 8 символів, що містить: *букви нижнього регістру, букви верхнього регістру, цифри, спеціальні символи.*
- 1.5 Після встановлення PIN-коду натисніть кнопку «Выполнить». В результаті з'явиться повідомлення про успішну зміну PIN-коду, натисніть «ОК» а потім «Годится».
- 1.6 Для завершення процедури налаштування програми натисніть «Применить», а потім «ОК».


2. Генерация ключа на USB-token.

Для генерации ключа на USB-токен необхідно:

- 2.1 Виконати дії з п.1.1 даної інструкції.
- 2.2 На вкладці «пользователи» (рисунок 3) на панелі інструментів знайдіть кнопку з зображенням ключа  і натисніть її. У вікні «Ввод PIN-кода» введіть PIN-код USB-токена та натисніть «ОК»
- 2.3 У відкритому вікні генерації ключів проставте відмітки навпроти всіх полів, а в пустих полях введіть відповідні паролі. Паролі мають бути унікальними для кожного ключа і мають задаватися безпосередньо особами, зразки підпису яких є у картці підписів Банку (Директор організації – перший підпис, бухгалтер – другий підпис). Вимоги до паролю: довжина - 8 символів, включає мінімум *дві букви верхнього або нижнього регістру, та мінімум дві цифри.*


Важливо! Якщо у Вас тільки один підпис у наданій в Банк картці зі зразками підписів та відбитком печатки, відмітку навпроти другого підпису все одно потрібно проставити.

2.4 Далі натисніть кнопку «Генерация», у вікні «Генерация ключа» натисніть «Да» (Мал.3)




Мал.3

2.5 Повторно введіть задані паролі для ключів та підтвердіть їх натисканням кнопки «ОК» (Мал.4)




Мал.4

2.6 У вікні «Ключ - подготовлен на отправку!» натисніть «ОК» (Мал.5).



Мал.5

2.7 У вікні «Вы хотите распечатать заявку на сертификацию?» натисніть «Yes» (Мал.6). Відкриється документ, котрий необхідно роздрукувати, поставити підпис, печатку і передати співробітникам Банку.



Мал.6

2.8 Для завершення процедури налаштування програми натисніть «Применить», а потім «ОК».


3. Розблокування USB-токену

У випадку, коли USB-токен було заблоковано у зв'язку з досягненням порогового значення невірних введень пін-коду (5 невірних спроб введення), для повторного використання токена необхідно виконати процедуру його повторної ініціалізації.

Важливо! В результаті цієї операції всі ключі будуть знищені.


Для ініціалізації(розблокування) USB-токену необхідно:

- 3.1 Завантажити утиліту за посиланням <http://diamantbank.ua/content/upload/files/Init337UM.zip>.
- 3.2 Від'єднати від комп'ютера усі usb-токени окрім того, котрий необхідно ініціалізувати.
- 3.3 Розпакувати та запустити файл Init337UM.exe
- 3.4 Вибрати у випадуючому списку «Avtor Secure Token 0»;
- 3.5 Ввести новий PIN-код. PIN-код має бути довжиною від 4 до 8 символів, та не має дорівнювати «12345678»;
- 3.6 Натиснути кнопку «Инициализировать» (Мал.7);




Мал.7

- 3.7 У наступному вікні натиснути «Подтверждаю» (Мал.8):



Мал.8

- 3.8 Після успішної ініціалізації з'явиться вікно з інформацією про нові параметри USB-токена (Мал.9):




Мал.9

3.9 Далі необхідно згенерувати нові ключі згідно п.2, використовуючи PIN-код котрий було встановлено у пункті 3.5.

4. Форматування USB-токену


Для форматування USB-токену з метою видалення всіх ключів необхідно:

- 4.1 Виконати кроки з п.1.1 – 1.3 даної інструкції.
- 4.2 У вікні «Настройки» на вкладці «Пользователи» (мал.10) на панелі інструментів натиснути кнопку «Устройства хранения».
- 4.3 Поставити відмітку навпроти пункту «Форматировать» і натиснути кнопку «Выполнить».
- 4.4 У вікні «Warning» натиснути кнопку «Yes».



Мал.10

4.5 У вікні «Ввод PIN кода» введіть свій PIN та натисніть кнопку «Годится» (Мал.11).



Мал.11

Важливо: Якщо Ви забули PIN-код, то для форматування токена маєте скористатись п.2 даної інструкції.

4.6 Для завершення процедури налаштування у вікні «АПК «Автор»» натисніть кнопку «Годится», далі у програмному вікні натисніть «Применить» і «ОК».